


Retirer des logiciels du menu Ouvrir avec

Par Clément JOATHON

Dernière mise à jour : **22/01/2015**

Vous avez ouvert accidentellement un fichier MP3 ou une page Web avec Word ? Maintenant, ce logiciel est présent dans le menu Ouvrir avec de l'explorateur Windows à chaque fois que vous sélectionnez ces types de fichier.

En effet, à chaque fois que vous ouvrez un type de fichier avec un logiciel particulier, Windows l'ajoute automatiquement au menu Ouvrir avec. Si cela peut être pratique pour ouvrir rapidement un fichier avec un autre logiciel que celui utilisé normalement, cela devient vite gênant lorsque des logiciels inadéquats rallongent le menu.



Pour faire le ménage dans le menu "**Ouvrir avec**" des différents types de fichiers de votre système et retirer les logiciels inadaptés, vous devez modifier le Registre de Windows.


Sauvegarder le Registre

Dans un premier temps et pour retrouver vos réglages en cas de mauvaise manipulation, vous devez sauvegarder le Registre.


1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.




2. Dans le champ **Rechercher**, saisissez la commande **regedit** et pressez la touche **Entrée**.




3. Dans l'éditeur du Registre qui s'ouvre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Ordinateur** et cliquez sur **Exporter**.




4. Vérifiez que l'option **Tout** est bien sélectionnée.




5. Choisissez un dossier où enregistrer la sauvegarde, donnez-lui un nom et cliquez sur **Enregistrer**.



6. Le Registre est désormais sauvegardé. Pour le restaurer en cas de fausse manipulation, double cliquez sur le fichier .reg que vous avez enregistré. Veillez à utiliser une sauvegarde récente.




7. Confirmez la restauration des informations en cliquant sur le bouton **Oui**.




Supprimer les entrées inutiles

Vous allez maintenant pouvoir retirer les logiciels du menu Ouvrir avec en supprimant certaines valeurs dans le Registre.


1. Dans l'éditeur du Registre, déroulez la clé **HKEY_CURRENT_USER, Software, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Explorer, FileExts**.



2. La liste de tous les types de fichiers enregistrés sur votre ordinateur y est référencée.









3. Double cliquez sur le nom de l'extension dont vous souhaitez nettoyer le menu Ouvrir avec, **PDF** par exemple puis ouvrir la clé **OpenWithList**.




4. Dans le volet de droite, les logiciels référencés dans le menu Ouvrir avec de ce type de fichiers sont listés. Notez que des logiciels désinstallés peuvent même apparaître dans la liste.

Nom	Type	Données
(par défaut)	REG_SZ	(valeur non définie)
a	REG_SZ	Foxit Reader.exe
b	REG_SZ	soffice.bin
c	REG_SZ	AcroRd32.exe
d	REG_SZ	PDFXCview.exe
e	REG_SZ	NOTEPAD.EXE
f	REG_SZ	firefox.exe
MRUList	REG_SZ	fecdba


5. Cliquez sur la valeur dont le champ **Données** correspond au logiciel à retirer de la liste et pressez la touche **Suppr.**

 b	REG_SZ	soffice.bin
 c	REG_SZ	AcroRd32.exe
 d	REG_SZ	PDFXCview.exe
 e	REG_SZ	NOTEPAD.EXE
 f	REG_SZ	firefox.exe
 MRUList	REG_SZ	fecdba




6. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression de cette valeur.




7. Le logiciel en question est immédiatement retiré de la liste **Ouvrir avec** du type de fichier.



8. Recommencez l'opération pour les autres logiciels à retirer de la liste de ce type de fichiers, et faites de même pour les autres types de fichiers à nettoyer.

Nom	Type	Données
 (par défaut)	REG_SZ	(valeur non défini
 c	REG_SZ	AcroRd32.exe
 MRUList	REG_SZ	fecdba


9. Notez que le logiciel utilisé par défaut pour ouvrir ce type de fichier ne peut pas être supprimé de la liste (il sera automatiquement ajouté dans ce cas).




Changer le programme ouvert par défaut

Par défaut, lorsque vous double cliquez sur un fichier, il est ouvert dans un logiciel particulier. Vous pouvez facilement le remplacer par un logiciel plus adapté.


1. Cliquez avec le bouton droit sur le type de fichier dont vous souhaitez modifier le logiciel par défaut et cliquez sur **Ouvrir avec** puis sur **Choisir le programme par défaut**.



2. Déroulez les listes **Programmes recommandés** et **Autres programmes** et choisissez le logiciel à utiliser à la place.



3. Vérifiez que la case **Toujours utilisé le programme sélectionné pour ouvrir ce type de fichier** est bien cochée. Dans le cas contraire, votre fichier sera ouvert cette fois ci avec le logiciel sélectionné et ce dernier sera ajouté à la liste Ouvrir avec. En revanche, cela ne changera pas le logiciel utilisé par défaut lorsque vous double cliquez sur un fichier de ce type.



4. Cliquez enfin sur **OK**.

Pour aller plus loin

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :



http://www.pcastuces.com/pratique/windows/ouvrir_avec/page1.htm

Conditions d'utilisation

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces.

A propos

PC Astuces est un site d'entraide informatique **entièrement gratuit**.

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas.
- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins.
- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran.
- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit.
- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions efficaces.

<http://www.pcastuces.com>