


Retirer l'icône Obtenir Windows 10 de la barre des tâches - Windows toutes versions

Par Clément JOATHON


Dernière mise à jour : 01/06/2015

Vous êtes sous Windows 7 ou 8.1 et vous ne souhaitez pas profiter tout de suite de votre version gratuite de Windows 10 ? Sachez que vous avez 1 an pour faire la mise à jour. Si l'icône apparue Obtenir Windows 10 apparue dans la barre des tâches vous dérange, vous pouvez facilement la masquer ou vous débarrasser totalement.


1. Pour masquer seulement l'icône, cliquez sur la petite flèche à gauche de la zone de notifications et cliquez sur **Personnaliser**.



2. Localisez l'élément **GWX**.




3. Déroulez la liste **Comportement** à côté et sélectionnez l'option **Masquer l'icône et les notifications**.



4. Validez par **OK**. L'icône n'est plus directement affichée mais reste visible après un clic sur la flèche à côté de la zone de notifications.




5. Pour la supprimer totalement, vous devez désinstaller la mise à jour Windows qui l'a ajoutée. Rendez-vous dans le Panneau de configuration en cliquant sur le bouton **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration** sous Windows 7. Sous Windows 8.1, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Windows de la barre des tâches et cliquez sur **Panneau de configuration**.




6. Cliquez sur **Désinstaller un programme** de la rubrique **Programmes**.




7. Dans la colonne de gauche, cliquez sur **Afficher les mises à jour installées**.




8. Cliquez sur la colonne **Installé le** pour trier les mises à jour par date d'installation.




9. Dans la rubrique des mises à jour **Microsoft Windows**, cliquez sur la **Mise à jour pour Microsoft Windows (KB3035583)** installée récemment. Cliquez sur **Désinstaller**.




10. Cliquez sur **Oui**.




11. Redémarrez enfin votre ordinateur pour appliquer la modification.



12. L'icône **Obtenir Windows 10** n'apparaît plus sur votre système.



13. Allez ensuite sur la rubrique Windows Update du panneau de configuration et décochez la case devant la mise à jour pour Windows 7 (KB3035583). Validez par **OK**. Le jour où vous voudrez passer à Windows 10, retournez dans Windows Update et cochez la case devant cette mise à jour afin de l'installer et de retrouver l'icône **Obtenir Windows 10**.



Pour aller plus loin

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :

<http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4414.htm>

Conditions d'utilisation

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces.

À propos

PC Astuces est un site d'entraide informatique **entièrement gratuit**.

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas.
- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins.
- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran.
- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit.
- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions efficaces.

<http://www.pcastuces.com>