


# Graver un CD Audio à partir de fichiers MP3 - Windows 10

Par **Clément JOATHON**


Dernière mise à jour : **11/01/2019**

Dans les versions précédentes de Windows, vous pouviez facilement graver un CD Audio à partir de fichiers au format MP3 grâce au lecteur Windows Media. Cela est toujours possible avec Windows 10. Vous pourrez alors lire votre CD Audio sur n'importe quel platine CD ou autoradio. Rappelons que vous pouvez mettre qu'entre 74 et 80 minutes de musique sur un CD Audio suivant vos CD vierges.


1. Dans l'explorateur Windows, ouvrez le dossier où se trouvent les MP3 à mettre sur un CD Audio. Sélectionnez tous les fichiers avec le raccourci clavier **Ctrl + A**.




2. Cliquez sur la sélection avec le bouton droit de la souris et cliquez sur **Lire avec le Lecteur Windows Media**.




3. La lecture des fichiers audio commence dans le lecteur Windows Media. Mettez la lecture en pause.




4. Cliquez sur le bouton **Basculer vers la bibliothèque**.



5. Ouvrez l'onglet **Graver**.




6. Cliquez sur **Importer "Liste non enregistrée"**.




7. Les différents morceaux qui vont composer votre CD Audio sont listés. Attention à ne pas dépasser la limite de 74 ou 80 minutes suivant votre CD vierge. Vous pouvez modifier l'ordre de lecture en faisant glisser les différents morceaux.



8. Cliquez alors sur le bouton **Démarrer la gravure**.



9. Les fichiers sont préparés puis gravés sur votre disque.



Titre	État	#	Durée
Don't Know Why	Écriture sur le disque (61%)	6	3:04
Mexico (Remastered LP ...	En attente	7	2:59
This Will Be (An Everlast...	En attente	8	2:51
La Grange [2005 Remast...	En attente	9	3:52
Young Blood	En attente	10	4:03
Walking On The Chines...	En attente	11	5:07
You're So Vain (LP Versio...	En attente	12	4:18
Slow Hand	En attente	13	3:47
On The Beach	En attente	14	5:05
Ocean Bay	En attente	15	6:00
Summer Breeze (Album...	En attente	16	3:25

10. Une fois la copie terminée, le CD est éjecté. Vous pouvez lire votre CD sur n'importe quel lecteur de CD Audio.

## Pour aller plus loin

---

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :



<https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5561.htm>

## Conditions d'utilisation

---

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces.

## À propos

---

PC Astuces est un site d'entraide informatique **entièrement gratuit**.

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas.
- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins.
- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran.
- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit.
- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions efficaces.

<https://www.pcastuces.com>