


Activer le pavé numérique au démarrage - Windows 11


Par **Clément JOATHON**Dernière mise à jour : **13/10/2021**

Si au démarrage de Windows 11 le pavé numérique n'est pas activé, vous pouvez facilement corriger cela en modifiant le Registre. Cela peut être pratique si votre mot de passe contient des chiffres et des lettres. Vous n'aurez ainsi plus besoin de presser la touche Verr Num pour activer le pavé numérique.


1. Cliquez sur le bouton de recherche ou sur le bouton **Écran de démarrage** de la barre des tâches.



2. Saisissez la commande **regedit**.




- Ouvrez l'Éditeur du Registre.




- Dans la fenêtre qui s'ouvre, déroulez alors la clé suivante :


HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Keyboard



- Double cliquez sur la valeur **InitialKeyboardIndicators**.




- Dans le champ **Données de la valeur**, saisissez **2** pour activer le pavé numérique au démarrage. Cliquez sur le bouton **OK**.




- Déroulez alors la clé suivante :


HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard




8. Comme précédemment, fixez la valeur **InitialKeyboardIndicators** à **2** puis fermez l'éditeur du Registre.




9. Redémarrez alors votre ordinateur. Le verrouillage numérique est maintenant activé. S'il ne l'est toujours pas, le démarrage rapide de votre ordinateur peut entrer en conflit. Effectuez alors les manipulations suivantes.
10. Cliquez sur le bouton **Écran de démarrage** et saisissez **options d'alimentation**. Cliquez sur **Choisir un mode de gestion d'alimentation** du panneau de configuration.




11. Dans la colonne de gauche, cliquez sur **Choisir l'action des boutons d'alimentation**.




12. Cliquez sur **Modifier les paramètres actuellement non disponibles**.



13. Décochez alors la case **Activer le démarrage rapide**.



14. Cliquez enfin sur le bouton **Enregistrer les modifications**.



15. Redémarrez enfin votre ordinateur pour appliquer les modifications. Le verrouillage numérique est maintenant activé au démarrage !

Pour aller plus loin

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :



<https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/6433.htm>

Conditions d'utilisation

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces.

À propos

PC Astuces est un site d'entraide informatique **entièrement gratuit**.

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas.
- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins.
- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran.
- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit.
- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions efficaces.

<https://www.pcastuces.com>