Personnaliser l'écran de démarrage de Windows 10

Par **Clément JOATHON** Dernière mise à jour : **08/12/2017**

L'écran de démarrage de Windows 10, apparaît au lancement de Windows et vous permet de choisir le compte utilisateur avec lequel vous souhaitez ouvrir une session. Il apparait également lorsque l'écran est verrouillé.

Pour ajouter une touche personnelle à l'écran de démarrage, vous pouvez changer les images des comptes utilisateurs, laisser un message aux utilisateurs et personnaliser l'image d'arrière-plan.

Modifier les images des utilisateurs

Chaque utilisateur qui est défini sur votre ordinateur peut associer à son compte une image qui apparaitra à côté de son nom, sur l'écran de démarrage de Windows 10. Vous pouvez utiliser n'importe quelle image.

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.

2. Cliquez sur votre compte utilisateur puis sur **Modifier les paramètres de compte**.



3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur **Rechercher une image** de la zone **Créer votre avatar**.

4. Sélectionnez alors l'image à utiliser sur votre disque dur puis cliquez sur le bouton **Choisir une image**.



5. La nouvelle image est immédiatement associée à votre compte utilisateur.

6. Elle est affichée dans le menu démarrer et sur l'écran de démarrage.



7. Vous pouvez changer de la même manière les images des autres utilisateurs de l'ordinateur (en cliquant sur Famille et autres utilisateurs).

Afficher un message au démarrage

Vous voulez laisser un message à tous les utilisateurs avant qu'ils se connectent ? Cela peut être un message de sécurité, ou bien un avertissement tel que "N'éteignez pas l'ordinateur une fois votre session terminée".

1. Dans le champ de recherche, saisissez la commande **regedit**.

2. Cliquez sur **Exécuter la commande**.



3. L'éditeur du Registre s'ouvre alors. Collez la clé suivante dans la barre de navigation de la fenêtre.

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
```

4. Validez par **Entrée**.



5. Dans le cadre de droite, double cliquez sur la valeur **legalnoticecaption**.



6. Saisissez alors dans le champ **Données de la valeur** le titre du message que vous souhaitez laisser. Cliquez sur le bouton **OK**.



7. Double cliquez ensuite sur la valeur **legalnoticetext**.



8. Saisissez alors le texte à afficher sur l'écran de démarrage. Cliquez sur le bouton **OK**.



9. Fermez enfin l'éditeur du Registre. Votre message sera affiché au démarrage suivant.

Supprimer le message

Pour désactiver le message, retournez dans le Registre et videz le contenu des valeurs **legalnoticecaption** et **legalnoticetext**.



Personnaliser l'image d'arrière-plan de l'écran de démarrage

Vous souhaitez personnaliser l'image d'arrière-plan de l'écran de démarrage ? Vous pouvez récupérer celle de l'écran de verrouillage provenant de vos images personnelles, des images à la une de Microsoft ou d'un diaporama de photos.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un espace vide du bureau. Cliquez sur **Personnaliser**.



2. Dans la colonne de gauche, cliquez sur **Ecran de verrouillage**.



3. Déroulez la liste **Arrière-plan** et sélectionnez l'option **Image** pour choisir une image sur votre disque dur, **Diaporama** pour choisir un dossier et faire tourner les images qui s'y trouvent ou bien **Windows à la une** pour afficher automatiquement des images sélectionnées par

Microsoft.



4. Plus bas dans la fenêtre, activez l'option **Afficher l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage sur l'écran de connexion**.

5. La modification est immédiate.

Clément

Pour aller plus loin

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :

https://www.pcastuces.com/pratique/windows/ecran_demarrage_w10/page1.htm

Conditions d'utilisation

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces.

A propos

PC Astuces est un site d'entraide informatique **entièrement gratuit**.

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas.
- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins.
- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran.
- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit.
- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions efficaces.

http://www.pcastuces.com