

# Limiter l'affichage à une seule application en plein écran - Windows 11

Par **Clément JOATHON**


Dernière mise à jour : **23/04/2025**

Vous destinez un ordinateur à un espace public ? Grâce à l'option Borne de Windows 11, vous pouvez créer un compte utilisateur limité : une seule application automatiquement lancée au démarrage en plein écran ne sera possible. Cela peut être un navigateur, une présentation de votre entreprise, une démo, etc.


1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.



2. Cliquez sur **Paramètres**.



3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur **Comptes**.




4. Cliquez sur **Autres utilisateurs**.




5. A côté de l'élément **Borne**, cliquez sur **Prise en main**.




6. Donnez un nom au nouveau compte utilisateur, **Plein écran** par un exemple. Cliquez sur **Suivant**.




7. Sélectionnez dans la liste la seule application qui pourra être utilisée. Cliquez sur **Suivant**.




8. Si vous avez sélectionné un navigateur Web, vous pouvez choisir la façon dont il sera utilisé : comme un affichage interactif (pour présenter un site web par exemple) ou bien comme un navigateur public (avec des fonctionnalités limités)




9. Toujours dans le cas d'un site, web, saisissez l'adresse du site à ouvrir en plein écran. Vous pouvez également définir un délai d'inactivité au bout duquel le navigateur sera fermé.




10. Cliquez enfin sur **Fermer**.



11. Ouvrez alors la session **Plein écran** au démarrage de l'ordinateur ou bien directement depuis le menu Démarrer en cliquant sur le bouton ... à côté de votre nom d'utilisateur.




12. Connectez-vous au compte **Plein écran**.



13. L'application choisie est automatiquement lancée en plein écran. Vous ne pouvez utiliser que cette application.



14. Si vous fermez l'application ou pressez sur les touches Ctrl, Alt et Suppr, la session est automatiquement fermée. Votre mot de passe sera nécessaire pour venir sur votre compte utilisateur courant.
15. Pour retirer la borne et le compte utilisateur, retournez dans la rubrique **Autres utilisateurs**, cliquez sur la borne puis cliquez sur **Supprimer la borne**.



## Pour aller plus loin

---

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :



<https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/7477.htm>

## Conditions d'utilisation

---

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces.

## À propos

---

PC Astuces est un site d'entraide informatique **entièrement gratuit**.

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas.
- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins.
- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran.
- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit.
- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions efficaces.

<https://www.pcastuces.com>